

Installation Serveur (PC qui heberge la base de donnees)

1 Lancer l'installateur en mode Serveur

Clic droit sur GESTCAVE_Setup_v3.1.3.exe > Executer en tant qu'administrateur.
Selectionner "Installation Serveur" et suivre l'assistant.

2 Installation automatique

L'assistant installe l'application et MariaDB dans C:\GESTCAVE\, configure automatiquement la base de donnees et cree le raccourci GESTCAVE sur le bureau.
Aucune action supplementaire n'est requise.

3 Connaitre et fixer l'adresse IP du serveur

Trouver l'adresse IP actuelle :

Appuyer sur Win + R, taper cmd puis Entree.

Dans la fenetre, taper : ipconfig puis Entree.

Reperer la ligne "Adresse IPv4" sous l'adaptateur actif (Ethernet ou Wi-Fi) - exemple : 192.168.1.10

C'est cette adresse qui sera saisie sur les postes clients.

Fixer cette adresse (obligatoire) :

L'IP ne doit jamais changer, sinon les postes clients perdront la connexion apres un redemarrage du routeur.

Methode Windows : Panneau de configuration > Centre Reseau et partage > Modifier les parametres de la carte > clic droit sur la connexion active > Proprietes > Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) > Cocher "Utiliser l'adresse IP suivante" > saisir l'IP relevee ci-dessus, le masque (255.255.255.0) et la passerelle (ex : 192.168.1.1).

Methode routeur (plus simple) : dans l'interface du routeur, creer une reservation DHCP par adresse MAC du serveur.

4 Premier lancement

Ouvrir GESTCAVE via le raccourci bureau.

Identifiants initiaux : admin / admin

Un changement de mot de passe est impose a la premiere connexion.

Communiquer l'adresse IP fixe aux utilisateurs des postes clients.

Installation Client reseau (autres postes)

1 Lancer l'installateur en mode Client

Clic droit sur GESTCAVE_Setup_v3.1.3.exe > Executer en tant qu'administrateur.
Selectionner "Installation Client (reseau)". Seule l'application est installee.

2 Configurer l'adresse du serveur

Au premier lancement, cliquer sur le bouton [icone engrenage] en haut a droite de l'ecran de connexion > saisir l'adresse IP fixe du serveur > valider.

3 Se connecter

Utiliser les identifiants fournis par l'administrateur.

Le poste est operationnel des que la connexion au serveur est etablie.

Prerequis reseau

Le serveur et les postes clients doivent etre sur le meme reseau local.

L'installateur configure automatiquement le pare-feu Windows (port 3306).

Si un pare-feu tiers est installe, autoriser manuellement le port 3306.